


Windows optimieren für Audio

<https://support.focusrite.com/hc/en-gb/articles/207355205-Optimising-Windows-for-Audio#>

Sie können die Sprache auf Deutsch umstellen.


USB-Energieverwaltungseinstellungen

So verhindern Sie, dass Ihr PC die USB-Anschlüsse automatisch abschaltet:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  „**Start**“ und öffnen Sie „**Geräte-Manager**“ .
2. Erweitern Sie **Universal Serial Bus Controller** .
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste Gerät und wählen Sie **Eigenschaften** .
4. Gehen Sie zur Registerkarte „**Energieverwaltung**“ .
5. Deaktivieren Sie die Option „**Computer kann das Gerät ausschalten, um Strom zu sparen**“ .
6. Wenden Sie die Schritte 3 bis 5 auf jedes Gerät innerhalb **der Universal Serial Bus Controller** an – ignorieren Sie alle Geräte, die nicht über eine Registerkarte „Energieverwaltung“ verfügen.

Deaktivieren des exklusiven Modus

Windows verfügt über eine Funktion, die es einigen Anwendungen ermöglicht, die alleinige Kontrolle über ein Gerät zu übernehmen. Dies dient in erster Linie dazu, die Latenz zu verringern. Dies kann jedoch zu Problemen führen, wenn diese Anwendung anderen Anwendungen nicht ordnungsgemäß Zugriff auf den Treiber gewährt. Daher empfehlen wir Ihnen, diese Funktion zu deaktivieren:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf  „**Start**“ und öffnen Sie „**Einstellungen**“ .
2. Gehen Sie zu **System** und wählen Sie **Sound** aus .
[Gehen Sie zu den Toneinstellungen](#)
3. Scrollen Sie nach unten zu „**Erweitert**“ und wählen Sie „**Weitere Soundeinstellungen**“
(*Windows 10: wählen Sie „**Soundsystem**“*).
4. Wechseln Sie im sich öffnenden Fenster „**Sound**“ zur Registerkarte „**Wiedergabe**“ .
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Focusrite-Audiogerät und wählen Sie „**Eigenschaften**“ aus .
6. Gehen Sie zur Registerkarte „**Erweitert**“ .
7. Deaktivieren Sie die Option „**Anwendungen die alleinige Kontrolle über dieses Gerät erlauben**“ . Das Häkchen aus dem Kästchen darunter wird automatisch entfernt.
8. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Focusrite-Gerät. Wechseln Sie dann zur Registerkarte „**Aufnahme**“ und führen Sie dieselben Schritte aus.
9. Klicken Sie auf **OK** .
10. Starten Sie Ihren Computer neu, um die Änderungen zu übernehmen.